

1 - Paramétrage du Point de Vente

Paramétrages sur lesquels vous êtes autonomes	Paramétrages à convenir avec votre référent.e support Odoo
<ul style="list-style-type: none">• Création des catégories de produits du point de vente• Paramétrage des produits (répartition dans les catégories de point de vente, éventuellement secteur, produit à peser, tare, ...)	<ul style="list-style-type: none">• Paramétrage des moyens de paiements. (Ticket Restaurant, Espèce, Chèque, Carte bancaire)• Modification de vos en-têtes / pieds de page de tickets (messages de bienvenue, horaires)• Activation des fonctionnalités en option du point de vente (gestion d'emplacements, plans de table, ...)

Catégories du point de vente

L'objectif est de créer des catégories "mères" (ce sont celles que l'on verra en 1er lieu en se connectant au point de vente) et les sous-catégories ("catégories filles").

The screenshot displays the Odoo POS configuration interface. The top navigation bar includes 'Point de vente' (1) and 'Configuration' (2). A dropdown menu is open from 'Configuration', showing options like 'Paramètres', 'Modes de paiement', 'Pièces/billets', 'Plans de salle', 'Produits', and 'Catégories de produits du PdV' (3). The main area shows a list of product categories, including 'Boissons alcoolisées', 'Boissons alcoolisées / Bières pression', 'Soft', 'Petite restauration', 'Desserts', and 'Planche apéro'.

Nos préconisations :

- pas plus de 20 catégories mères
- éviter de créer des catégories hébergeant très peu de produits dedans
- inutile de ranger les articles avec code barre dans des catégories : vous allez les biper de toutes façons
- choisir des libellés courts et éviter de les rédiger en majuscules pour une meilleure lisibilité
- penser à mettre des illustrations au moins pour les catégories mères.

Aller dans **Point de Vente >> Configuration >> Produits >> Catégorie de produits PdV** et cliquer sur le bouton "Créer".

Saisir le nom, la catégorie mère et une image (facultatif), puis cliquer sur "**Enregistrer**"

Nom de la catégorie

Bières pression



Catégorie mère

Boissons alcoolisées

Séquence ?

1

La séquence correspond à l'ordre d'affichage. On peut changer l'ordre en écrivant ici, ou en faisant du "glisser-déposer" des lignes de cet écran.

~~Une catégorie dans laquelle il n'y aurait aucun article de rangé ne s'affiche pas dans le point de vente. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez les secteurs de vente (ex. Si vous avez un point de vente avec un secteur "épicerie" et un secteur "bar" par exemple), pour n'afficher que les articles de l'un ou l'autre des secteurs selon comment vous vous connectez.~~

- ~~Pour attribuer en masse une catégorie de point de vente à des articles, on peut :~~
 - ~~soit aller dans le menu Articles > Vues éditables en ligne > Articles (PdV) puis sur chaque ligne article à modifier, écrire directement dans la colonne "Catégorie du point de vente" et utiliser le menu déroulant ou un mot clé pour trouver la bonne catégorie.~~
 - ~~soit aller dans le menu Articles, cocher tous les articles à rattacher à une catégorie donnée, puis faire Action > Edition en lots (Produits – PdV) et paramétrer comme suit~~

÷

Edition en lot (Produits - PdV)

The treatment will be processed on the 2 selected elements.

Catégorie du point de vente	Definir	▼	BIERES & CIDRES / AFFOLEUSE
Peut être vendu		▼	<input type="checkbox"/>
Titre restaurant		▼	<input type="checkbox"/>
Secteur de Point de vente		▼	
À peser avec une balance		▼	<input type="checkbox"/>
Disponible dans le PdV		▼	<input type="checkbox"/>

Appliquer

Annuler

Dans les 2 cas vous aurez sans doute besoin de filtrer sur les articles souhaités (par producteur, par catégorie, par nom...) AVANT de réaliser l'action de changer la catégorie du point de vente.

Paramétrage des articles

Les paramètres ci-dessous sont disponibles sur la fiche article, pour paramétrer vos produits en lien avec le point de vente :

POINT DE VENTE

Disponible dans le PdV ? ☒

À peser avec une balance ? ☐

Ligne regroupable ? ☒

Catégorie ?

- **Disponible dans le PdV** : cette case doit être cochée pour que le produit s'affiche en caisse. Cette case est utile lorsque vous avez des produits qui s'alternent, comme par exemple deux type de carottes, pour éviter que le caissier se trompe en caisse.
- **Titre restaurant** : cette case s'active automatiquement lorsque votre article est rangé dans une catégorie interne éligible aux titres restaurant, et à l'inverse elle reste décochée pour les articles qui ne rentrent pas dans le périmètre.

Bien que l'activation se fasse automatiquement, vous avez la main pour forcer vous mêmes cette case à oui ou à non.

- **Catégorie** : la catégorie du point de vente dans laquelle votre produit apparaîtra.
- **A peser avec une balance** : si la case est cochée, le système de saisie du poid et de la tare sera activé.
- **Ligne regroupable** : cette case est activée par défaut et permet que 2 lignes de ticket sur le même articles se fusionnent et somment les quantités vendues. Le décocher revient à conserver les 2 lignes. Cela sert pour les articles de consigne par exemple, pour lesquels on souhaite bien visualiser les lignes avec des retours de consigne et les lignes avec les encaissements de consignes.

Revision #4

Created 23 May 2024 06:57:37 by Sandie Favre

Updated 28 March 2025 10:20:25 by Sandie Favre